



# NiCE

CIFS エラー「ソース ファイルまたはディスクから読み取れません」または「システムに接続されたデバイスが機能していません」

[https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-KBs/NetApp\\_ONTAP\\_\\_CIFS\\_error\\_Can\\_t\\_read\\_...](https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-KBs/NetApp_ONTAP__CIFS_error_Can_t_read_...)

Updated: Sat, 30 May 2026 16:25:32 GMT

## 環境

- ONTAP 9
- Vscan

## 問題

- ユーザーは共有からファイルを開くことができません。

- ユーザーは共有上にファイルを作成できません。
- クライアント エラー メッセージ：

```
Can't read from the source file or disk
```

```
A device attached to the system is not functioning
```

- 共有の **fileops** プロファイルを **none** に変更すると、問題は発生しなくなります。

1. `vscan-fileop-profile` 値を記録：

```
::> cifs share show -vserver SVM1 -fields vscan-fileop-profile
```

2. `no-scan` に設定：

```
::> cifs share modify -vserver SVM1 -share-name DATA -vscan-fileop-profile no-scan
```

3. テストアクセス。

4. 必要であれば元に戻す。