



NiCE

FlexGroup の要素の1つでスペース保証が無効になっているため、サイズ変更が失敗します

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/FlexGroup_resize_fails_due_to_one_const...

Updated: Tue, 22 Sep 2026 02:13:34 GMT

環境

- ONTAP 9
- FlexGroup ボリューム

問題

- FlexGroup ボリュームのサイズ変更を試みると、Cannot grow volume whose space guarantee

is disabled エラーでサイズ変更が失敗します。

✖ Unable to set volume attribute "size" for volume "Constituent__0006" on Vserver " VSERVER ". Reason: Cannot grow volume Constituent__0006 whose space guarantee is disabled. Please re-enable the volume's space guarantee before trying to grow it.

- volume show の出力で、"space-guarantee-enabled" フラグが false に設定されています：

```
Cluster::> volume show -vserver <VSERVER> -is-constituent true -fields space-  
guarantee,space-guarantee-enabled
```

vserver	volume	space-guarantee-enabled	space-guarantee
VSERVER	Constituent__0001	true	volume
VSERVER	Constituent__0002	true	volume
VSERVER	Constituent__0003	true	volume
VSERVER	Constituent__0004	true	volume
VSERVER	Constituent__0005	true	volume
VSERVER	Constituent__0006	false	volume
VSERVER	Constituent__0007	true	volume
VSERVER	Constituent__0008	true	volume
VSERVER	Constituent__0009	true	volume
VSERVER	Constituent__0010	true	volume
VSERVER	Constituent__0011	true	volume
VSERVER	Constituent__0012	true	volume
VSERVER	Constituent__0013	true	volume
VSERVER	Constituent__0014	true	volume
VSERVER	Constituent__0015	true	volume
VSERVER	Constituent__0016	true	volume

16 entries were displayed.