



NiCE

Ndmppcopy はエラー メッセージ「転送のための接続設定に失敗しました」で失敗します

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/dp/NDMP/NDMP-KBs/Ndmppcopy_fails_with_error_message_C...

Updated: Tue, 22 Sep 2026 03:56:08 GMT

環境

- ONTAP 9
- NDMP

問題

- NDMPcopy を使用してあるクラスターから別のクラスターにボリュームをコピーすると、エラー メッセージ

ジ「Ndmpcopy: Connection setup for transfer failed」が表示されて失敗します。

```
Ndmpcopy: Starting copy [ 2 ] ...  
Ndmpcopy: 10.0.xx.xx: Notify: Connection established  
Ndmpcopy: 10.14.xxx.xxx: Notify: Connection established  
Ndmpcopy: 10.0.xx.xx: Log: Session identifier: 63930  
Ndmpcopy: 10.0.xx.xx: Log: The control connection is established on  
10.0.xx.xx which is hosted on port e0M. This is a low bandwidth port and  
might impact performance.  
Ndmpcopy: 10.0.xx.xx: Connect: Authentication successful  
Ndmpcopy: 10.14.xxx.xxx: Connect: Authentication successful  
Ndmpcopy: 10.14.xxx.xxx: Log: Session identifier: 62262  
Ndmpcopy: Connection setup for transfer failed  
Ndmpcopy: Done
```

- `preferred_interface_role` オプションが、バックアップ アプリケーションによって提供されるセカンダリストレージデバイスの IP アドレスと正常に通信できる LIF ロールタイプを使用するように構成されていることを確認してください。
- 両サイトで LIF が稼働していることを確認してください。