ONTAPでアグリゲートのほぼフルとフルのしきい値を設定する方法

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/How_to_configure_Aggregate_Nearly_Full…
Updated: 水, 21 5 2025 08:25:34 GMT

環境

- ONTAP 9

概要

- ボリュームのしきい値を変更するには、「ONTAPでボリュームのほぼフルとフルのしきい値を設定する方法」を参照してください。

アグリゲートのしきい値

- アグリゲートの「ほぼフル」のしきい値（%）

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.'

- （オプション）このパラメータは、アグリゲートがほぼフルであるとみなす割合を指定します。この値を超えると、EMS警告が生成されます。
- デフォルト値は95%です。
- このオプションの最大値は99%です。
- このしきい値を0に設定すると、アグリゲートのスペースがほぼフルになったときのアラートが無効になります。

- アグリゲートの「フル」のしきい値（%）
  - （オプション）このパラメータは、アグリゲートがフルであるとみなす割合を指定します。この値を超えると、重大なEMSエラーが生成されます。
  - デフォルト値は98%です。
  - このオプションの最大値は100%です。
  - このしきい値を0に設定すると、アグリゲートのスペースがフルになったときのアラートが無効になります。

```
::> aggr show -aggregate aggr1 -fields space-nearly-full-threshold-
percent,space-full-threshold-percent
aggregate space-nearly-full-threshold-percent space-full-threshold-percent
--------- ------------------------------------ ----------------------------
aggr1     95%                                  98%
```

© 2023 NetApp.No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system—without prior written permission of the copyright owner. For more information, see Legal Notices.